

Neue E-Mail-Einstellungen in Apple Mail auf dem Mac ändern (IMAP)

Wir haben unseren Mailserver umgestellt. Damit du weiterhin E-Mails empfangen und versenden kannst, musst du in Apple Mail einige Einstellungen aktualisieren.

Wichtig: Diese Anleitung bezieht sich auf Konten, die vorher schon als IMAP-Konto angelegt waren. Wir empfehlen, dann auch bei IMAP zu bleiben.


Du verwendest weiterhin dein bestehendes Konto. Du musst kein neues Konto einrichten und solltest den Kontotyp nicht von IMAP auf POP3 ändern.

Du benötigst dafür:

- deine E-Mail-Adresse
- dein neues E-Mail-Passwort
- die neuen Serveradressen und Portnummern aus unserer Übersicht

Schritt 1: Einstellungen öffnen


1. Öffne das Programm **Mail** auf deinem Mac.
2. Klicke oben in der Menüleiste auf **Mail**.
3. Wähle **Einstellungen ...**



Schritt 2: Dein bestehendes E-Mail-Konto auswählen

1. Klicke im Einstellungsfenster auf **Accounts**.
2. Wähle links dein geschäftliches E-Mail-Konto aus.
3. Öffne den Bereich **Servereinstellungen**.

Achtung: Wähle dein bestehendes Konto aus. Entferne es nicht und lege kein neues Konto an.



Schritt 3: Posteingangsserver ändern

Im Bereich **Eingangsserver (IMAP)** findest du die Einstellungen für den Empfang deiner E-Mails.

Ändere folgende Angaben:

- **Hostname:** **w022380b.kasserver.com**
- **Benutzername:** DEINE VOLLSTÄNDIGE E-MAIL-ADRESSE
- **Passwort:** DEIN NEUES PASSWORT

Falls die Felder für Port und Verschlüsselung nicht angezeigt werden, entferne das Häkchen bei **Verbindungseinstellungen automatisch verwalten**.

Trage anschließend ein:

- **Port:** **993**
- **TLS/SSL verwenden:** aktiviert
- **Authentifizierung:** Passwort

Screenshot 3: Die Einstellungen des Eingangsservers mit markiertem Hostnamen, Benutzername, Passwort und Port.

Schritt 4: Postausgangsserver ändern

Im selben Fenster findest du den Bereich **Ausgangsserver (SMTP)**.

1. Suche das Auswahlmenü für den Ausgangsserver.
2. Öffne das Menü und wähle **SMTP-Serverliste bearbeiten**
3. Wähle den zu deinem E-Mail-Konto gehörenden Server aus.
4. Ändere folgende Angaben:
 - **Hostname:** **w022380b.kasserver.com**
 - **Benutzername:** DEINE VOLLSTÄNDIGE E-MAIL-ADRESSE
 - **Passwort:** DEIN NEUES PASSWORT
5. Deaktiviere bei Bedarf die Option **Verbindungseinstellungen automatisch verwalten**, damit du die Portnummer selbst eintragen kannst.
6. Trage ein:
 - **Port:** **465**
 - **TLS/SSL verwenden:** aktiviert
 - **Authentifizierung:** Passwort

Bestätige die Änderungen mit **OK**.

Schritt 5: Änderungen speichern

1. Kontrolliere noch einmal, ob beide Serveradressen richtig eingetragen sind.
2. Prüfe, ob die Portnummern und Verschlüsselungseinstellungen stimmen.
3. Klicke auf **Sichern**, falls diese Schaltfläche angezeigt wird.
4. Schließe das Einstellungsfenster.

Je nach macOS-Version werden Änderungen automatisch gespeichert oder beim Schließen des Fensters übernommen.

Schritt 6: E-Mails testen

Sende eine Test-E-Mail an deine eigene E-Mail-Adresse.

Prüfe anschließend:

- Kannst du E-Mails versenden?
- Kommt deine Test-E-Mail an?
- Kannst du neue E-Mails empfangen?
- Werden deine bisherigen E-Mails und Ordner weiterhin angezeigt?

Wenn alles funktioniert, ist die Umstellung abgeschlossen.

Wenn es nicht funktioniert

Prüfe zuerst, ob du alle Serveradressen, Portnummern und Verschlüsselungseinstellungen richtig eingetragen hast. Achte besonders darauf, dass du das neue Passwort sowohl beim Eingangsserver als auch beim Ausgangsserver verwendest.

Bitte lösche dein bestehendes IMAP-Konto nicht und richte nicht eigenständig ein neues Konto ein. Wenn du unsicher bist oder eine Fehlermeldung erhältst, wende dich bitte an unseren Support:

Andrea Fleming a.fleming@fokolar-bewegung.de

oder Philipp Eyrich philipp.eyrich@t-online.de